



## دستورالعمل پوشاندن گان و دستکش استریل به فرد غیر استریل (جراح) توسط فرد اسکراب

پس از اسکراب کردن ، گان و دستکش استریل را به روش بسته ببوشید.



حوله دستی را باز کنید و با دقت روی دست جراح قرار دهید. مراقب باشید دستکش و گان شما با دست جراح تماس نداشته باشد.



گان را بردارید، تا حدود گردن بالا گرفته و با احتیاط باز کنید.



دست خود را به نحوی که لبه داخلی گان را لمس نکند ( با ایجاد یک تا در ناحیه گردن و شانه گردن ) به طرف شانه ها ببرید و به نحوی آن را نگه دارید که سمت داخل گان به سمت جراح قرار گیرد و از وی بخواهید دست های خود را به داخل گان فرو ببرد. سپس گان را رها کنید.



وقتی جراح بازوها را به سمت خود می کشد، از فرد سیرکولار بخواهید از پشت با گرفتن لبه داخلی گان در جا انداختن بالای بازو و شانه (بدون تماس با قسمت خارجی گان) به جراح کمک کند.



سپس روکش داخلی دستکش استریل را باز نموده و لنگه غالب دستکش را بردارید و با انگشتان لبه تا خورده را از سمت خارج بگیرید .



با ایجاد یک کشش آرام ، حفره ای جهت ورود دست جراح فراهم کنید . دقت کنید در حین کار شست ها به سمت خارج گرفته شده و طوری حفره باز شود که دست جراحی با دست شما تماس نیابد.




از جراح بخواهید دست خود را وارد دستکش کند و با فشار و کشش به سمت بالا ، جراح را در پوشاندن و درست قرار گرفتن انگشتان در دستکش کمک کنید تا نهایتاً لبه تاخورده دستکش روی آستین گان قرار گیرد.



لنگه دوم دستکش (دست غیر غالب) را نیز به همانند روش فوق به جراح ببوشانید.

## تصاویر مربوط به پوشاندن گان و دستکش به جراح



دادن گان به جراح توسط اسکراب



دادن دستکش به جراح (دست غیر غالب)



دادن دستکش به جراح (دست غالب)