



دستور العمل پوشیدن گان استریل و دستکش به روش بسته توسط فرد اسکراب

در حالی که اسکراب نموده اید و دستها را بالا نگهداشته اید، جهت پوشیدن گان آماده شوید.

با فاصله مناسب از میز استریل بایستید و مراقب باشید پوشش شما با محیط استریل تماس نداشته باشد.

به روش صحیح گان را از میز استریل بردارید.

گان استریل را از قسمت یقه آن بگیرید و آن را در حد گردن بالا نگه دارید.

سپس از قسمت داخل و ناحیه درز شانه ها، گان را گرفته و به آرامی آن را باز کنید به گونه ای که تنها با قسمت داخلی آن تماس داشته باشید.

دستهای خود را به داخل آستین فرو برید تا جایی که گان روی شانه ها قرار بگیرد.

از پرستار سیار بخواهید از قسمت داخل گان، بندها را بیرون بکشد و آن را ببندد. اندکی به سمت جلو خم شوید تا بند کمر آزاد شود و پرستار سیار بتواند آن را

دستها را جهت پوشیدن دستکش به روش بسته همچنان درون آستین نگه دارید.

در حالی که دستها داخل آستین قرار دارد، بسته داخلی دستکش را باز کنید و با دست دیگر خود که هنوز داخل آستین قرار دارد دستکش دست غالب را از داخل بسته استریل خارج کنید.

دستکش را در کف دست بر روی آستین دست غالب قرار دهید بنحوی که نوک انگشتان دستکش به طرف ساعد قرار گیرد. و انگشت شست دستکش در مقابل انگشت شست دست قرار گیرد و مچ دستکش بر روی مچ روپوش دست غالب قرار گیرد.

به کمک دست دیگر که در آستین روپوش است، لبه داخلی دستکش را بگیرید و آن را روی انگشتان دست غالب بکشید، سپس به آرامی آستین روپوش را به طرف بالا و آرنج بکشید تا لبه آستین روپوش که روی دست قرار گرفته بود در جای خود قرار گیرد.

با دست دستکش پوشیده، دستکش دیگر را بردارید و آن در کف دست دیگر روی آستین قرار دهید و فرآیند پوشیدن دستکش را برای دست دیگر تکرار کنید.


ضمن تنظیم دستکش ها، دقت کنید، مچ دست و بالاتر از آن کاملاً پوشیده شود و هیچ قسمتی از آن بیرون قرار نگیرد.

در حالی که دستها را بالاتر از بدن نگه داشته اید جهت انجام درپ بیمار آماده شوید.

تصاویر پوشیدن گان استریل



نگه داشتن گان در سطح گردن



برداشتن گان از روی میز استریل



بستن بندهای گان توسط سیرکولار




فروردن دست ها در آستین



نگه داشتن دست ها در آستین گان

تصاویر پوشیدن دستکش به روش بسته

Closed gloving method



Closed gloving method

